



Внимание!



Настройка параметров квот процессора и ОЗУ для пользователей и служб системы

Список квот

Диспетчер

Процессы

Информация

[illegible]

▼ Фильтры

i Информация

 Удалить

 Редактировать

 Добавить


Загрузить ▾

Квоты процессора и ОЗУ

Сохранить ▾




Внимание!



Настройка параметров квот процессора и ОЗУ для пользователей и служб системы

Список квот →

Диспетчер →

Процессы →

Информация →

Обновлять каждые

3

сек.



Control Group	Tasks	%CPU	Memory	Input/s	Output/s
/	901	17,0	9.7G	-	-
user.slice	722	13,3	4.5G	-	-
user.slice/user-1000.slice	722	13,3	4.5G	-	-
user.slice/user-1000.slice/session-2.scope	637	13,2	4.4G	-	-
system.slice	67	1,0	2.7G	-	-
system.slice/lightdm-plymouth.service	5	1,0	85.8M	-	-
system.slice/systemd-swap.service	1	0,0	2.0G	-	-
user.slice/user-1000.slice/user@1000.service	85	0,0	106.3M	-	-
system.slice/webmin.service	1	0,0	35.9M	-	-
system.slice/winbind.service	3	0,0	10.8M	-	-
system.slice/vmware-usbarbitrator.service	1	0,0	2.1M	-	-
dev-hugepages.mount	-	-	120.0K	-	-
dev-mqueue.mount	-	-	56.0K	-	-
init.scope	1	-	10.5M	-	-
proc-sys-fs-binfmt_misc.mount	-	-	24.0K	-	-
sys-fs-fuse-connections.mount	-	-	24.0K	-	-
sys-kernel-config.mount	-	-	24.0K	-	-
sys-kernel-debug.mount	-	-	24.0K	-	-
sys-kernel-tracing.mount	-	-	24.0K	-	-
system.slice/NetworkManager.service	3	-	10.0M	-	-



 Загрузить ▾

Квоты процессора и ОЗУ

Сохранить ▾   

 **Внимание!**



Настройка параметров квот процессора и ОЗУ для пользователей и служб системы

Список квот →

Диспетчер →

Процессы →

Информация →

☐ Все группы, включая пустые ☐ Потоки ядра

```
Control group /:  
-.slice  
├─user.slice (#181)  
│   └─user-1000.slice (#3253)  
│       └─user@1000.service (#3317)  
│           └─session.slice (#3509)  
│               ├──gvfs-goa-volume-monitor.service (#4021)  
│               │   ├──10428 /usr/lib/gvfs-goa-volume-monitor  
│               ├──xdg-document-portal.service (#4181)  
│               │   ├──10502 /usr/lib/xdg-document-portal  
│               │   └─10511 fusermount3 -o rw,nosuid,nodev,fsname=portal,auto_unmount,subtype=portal --  
│               ├──xdg-desktop-portal.service (#4149)  
│               │   └─10496 /usr/lib/xdg-desktop-portal  
│               ├──pipewire-pulse.service (#3765)  
│               │   └─10051 /usr/bin/pipewire-pulse  
│               ├──wireplumber.service (#3733)  
│               │   └─10050 /usr/bin/wireplumber  
│               └─gvfs-daemon.service (#3573)  
│                   ├──9995 /usr/lib/gvfsd  
│                   ├──10000 /usr/lib/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs -f  
│                   └─14329 /usr/lib/gvfsd-trash --spawner :1.6 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/0
```

 Загрузить ▾

Квоты процессора и ОЗУ

Сохранить ▾   

 **Внимание!**



Настройка параметров квот процессора и ОЗУ для пользователей и служб системы

Список квот

Диспетчер

Процессы

Информация

Посмотреть свойства для

пользователь ▾

superadmin ▾

- user.slice - User and Session Slice
 - Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/user.slice; static)
 - Active: **active** since Wed 2023-05-03 15:22:43 +06; 2h 6min left
 - Until: Wed 2023-05-03 15:22:43 +06; 2h 6min left
 - Docs: man:systemd.special(7)
 - Tasks: 840
 - Memory: 5.7G
 - CPU: 2h 15min 15.103s
 - CGroup: /user.slice
 - └─user-1000.slice
 - └─session-2.scope
 - └─9870 lightdm --session-child 12 19
 - └─9949 /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
 - └─9952 xfce4-session
 - └─10032 xfwm4
 - └─10047 xfsettingsd
 - └─10072 xfce4-panel
 - └─10076 Thunar --daemon
 - └─10081 xfdesktop
 - └─10084 /usr/lib/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/xfce4/panel/plugins/libwhis...
 - └─10089 /usr/lib/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/xfce4/panel/plugins/libweat...

[illegible]

Загрузить ▾

Квоты процессора и ОЗУ

Сохранить ▾

Внимание!

Настройка квот - Добавление

Объект квоты:

пользователь ▾

superadmin ▾

user

все пользователи (user.slice)

система (system.slice)

Лимит ОЗУ

Мягкое ограничение

☒

500

▴ ▾

M6 ▾

Лимит файла подкачки

☒

100

▴ ▾

M6 ▾

Лимит ЦПУ

☒

100

▴ ▾

%

Лимит операций Ввода/Вывода блочных устройств

Устройство: /dev/sda5 /media/data ext4 Data ▾

Чтение

☐

0

▴ ▾

M6 ▾

Запись

☐

0

▴ ▾

M6 ▾

Ручной ввод (для опытных пользователей)

MemoryHigh=500M,MemorySwapMax=100M,CPUQuota=100%

Отмена ↗

Сохранить ↗

Список квот

Диспетчер систем

Тип квоты ▲	Объект квотирования	ЦПУ	Лимит I/O (чтение)	Лимит I/O (запись)
Пользователь	superadm	-	-	-
Процесс	smb.servic	-	-	-

Фильтры

Информация

Удалить

Редактировать

+ Добавить

[illegible]

Настройка квот - Редактирование

Объект квоты: пользователь **superadmin**

Лимит ОЗУ

Мягкое ограничение: ☒ 500 M6
Жесткое ограничение: ☐ 0 M6

Лимит файла подкачки: ☒ 100 M6
Лимит ЦПУ: ☒ 100 %

Лимит операций Ввода/Вывода блочных устройств

Устройство: /dev/sda5 /media/data ext4 Data

Чтение: ☐ 0 M6 Запись: ☐ 0 M6

Ручной ввод (для опытных пользователей)

MemoryHigh=500M, MemorySwapMax=100M, CPUQuota=100%

Отмена Сохранить

Тип квоты	Объект квотирования	ЦПУ	Лимит I/O (чтение)	Лимит I/O (запись)
Пользователь	superadm	-	-	-
Процесс	smb.servic	-	-	-



Внимание!



Настройка параметров квот процессора и ОЗУ для пользователей и служб системы

Фильтры

✕

Список квот

Диспетчер

Процессы

☒ Тип квоты☒ Объект квотирования☒ Мягкий лимит ОЗУ, (объём)☒ Жёсткий лимит ОЗУ, (объём)

☒ Лимит файла подкачки (объём)

☒ Лимит ЦПУ (%)☒ Лимит I/O (чтение)☒ Лимит I/O (запись)

Отмена

Сохранить

na

Лимит ЦПУ (%)	
---------------	--

Лимит I/O (чтение)	1000000000
--------------------------	------------

Лимит I/O (запись)	
--------------------------	--

Тип квоты

Объект
квотирования

Мягкий л
(объём)

Пользователь

superadmin

500 M6

Процесс

smb.service

100 M6

▼ Фильтры

i Информация

 Удалить

 Редактировать

⊕ Добавить



Загрузить

⚠

Загрузить глобальную конфигурацию

Загрузить локальную конфигурацию

Квоты процессора и ОЗУ

Сохранить

⚙

⌵

⌵



Настройка параметров квот процессора и ОЗУ для пользователей и служб системы

Список квот

Диспетчер

Процессы

Информация

Тип квоты	Объект квотирования	Мягкий лимит ОЗУ, (объём)	Жёсткий лимит ОЗУ, (объём)	Лимит файла подкачки (объём)	Лимит ЦПУ (%)	Лимит I/O (чтение)	Лимит I/O (запись)
Пользователь	superadmin	500 Мб	-	100 Мб	100%	-	-
Процесс	smb.service	100 Мб	-	0 Мб	25%	-	-

⌵

Фильтры

ⓘ

Информация

🗑

Удалить

✎

Редактировать

⊕

Добавить

 Загрузить ▾

Квоты процессора и ОЗУ

Сохранить ▾ 

  

 **Внимание!**



Настройка параметров квот процессора и ОЗУ для пользователей и служб системы

Сохранить в глобальную и локальную конфигурацию

Сохранить в глобальную конфигурацию

Сохранить в локальную конфигурацию

Список квот →

Диспетчер →

Процессы →

Информация →

Тип квоты ▲	Объект квотирования	Мягкий лимит ОЗУ, (объём)	Жёсткий лимит ОЗУ, (объём)	Лимит файла подкачки (объём)	Лимит ЦПУ (%)	Лимит I/O (чтение)	Лимит I/O (запись)
Пользователь	superadmin	500 Мб	-	100 Мб	100%	-	-
Процесс	smb.service	100 Мб	-	0 Мб	25%	-	-

 Фильтры ▾

 Информация ▾

 Удалить

 Редактировать ▾

 Добавить ▾


Загрузить

Квоты процессора и ОЗУ

Сохранить



Внимание!



Настройка параметров квот процессора и ОЗУ для пользователей и служб системы

Список квот

Диспетчер

Процессы

Информация

Тип квоты	Объект квотирования	Мягкий лимит ОЗУ, (объём)	Жёсткий лимит ОЗУ, (объём)	Лимит файла подкачки (объём)	Лимит ЦПУ (%)	Лимит I/O (чтение)	Лимит I/O (запись)
Пользователь	superadmin	500 Мб	-	100 Мб	100%	-	-
Процесс	smb.service	100 Мб	-	0 Мб	25%	-	-


Фильтры


Информация


Удалить


Редактировать


Добавить

Квоты процессора и ОЗУ

Сохранить ▾ ⚙️ □ ×

Внимание!

Настройка параметров квот процессора и ОЗУ для пользователей и служб системы

Тип квоты ▲	Объект квотирования	Мягкий лимит (объем)	Лимит ЦПУ (%)	Лимит I/O (чтение)	Лимит I/O (запись)
Пользователь	superadmin	500 МБ	100%	-	-
Процесс	smb.service	100 КБ	5%	-	-

⏴ Фильтры
ℹ Информация
🗑 Удалить
✎ Редактировать
+ Добавить