

Загрузить

Загрузка системы

Сохранить

Справка

О приложении

Внимание!

Загрузка системы

Настройка параметров загрузки системы

Меню загрузки

☒ Таймер меню выбора варианта загрузки: 5 секунд

Загрузка по умолчанию: Последняя удачная загрузка

Режим отображения экрана загрузки: Анимация загрузки с журналом

Пользователи меню загрузчика

Администратор	Пользователь	Пароль
☒	superadmin	*****
☐	user	*****

Мелодия при запуске

Выбрано	Название	Код мелодии
☒	ubbeep	480 900 2 1000 2 800 2 400 2 600 3

Параметры, передаваемые ядру

Активно	Опция	Описание
☐	quiet	Загрузка без текстовых сообщений
☐	splash	Показывать окно приветствия
☐	noplymouth	Отключить Plymouth
☐	acpi=off	Отключить ACPI
☐	noapic	Отключить APIC
☐	noapic	Отключить локальный APIC
☐	single	Режим одного пользователя
☐	nomodeset	Отключить выбор и загрузку ядром драйверов видео
☐	i915.enable_dc=0	Отключить управление питанием графического процессора
☐	ahci.mobile_lpm_policy=1	Максимальная производительность, управление питанием
☐	snd-intel-dspcfg.dsp_driver=1	Принудительный выбор драйвера звукового устройства от Intel
☐	intel_idle.max_cstate=1	Предотвращает переход процессора в состояние глубокого сна
☐	intel_idle.max_cstate=4	Устраняет мерцание дисплея ноутбука на процессорах Intel Ultra Voltage

Параметры командной строки:

Терминал для ввода

Активно	Опция	Описание
☐	console	PC BIOS & консоль EFI
☐	serial	Последовательный терминал
☐	ofconsole	Консоль Open Firmware
☐	at_keyboard	Клавиатура PC AT (Coreboot)
☐	usb_keyboard	Клавиатура USB Keyboard (протокол HID Boot)

Параметры командной строки:

Терминал для вывода

Активно	Опция	Описание
☐	console	PC BIOS & консоль EFI
☐	serial	Последовательный терминал
☐	ofconsole	Консоль Open Firmware
☐	gfxterm	Вывод в графическом режиме
☐	vga_text	Текстовый вывод VGA (Coreboot)

Параметры командной строки:

